

# Como transmitir ao vivo usando SimpleCast 3

👍 0

 imprimir


O SimpleCast é um dos transmissores mais usados em streaming e é totalmente compatível com nosso streaming em MP3 e AAC+ sem Plugin. A versão 3.0 já tem compatibilidade com o formato AAC+

## Configurando o Encoder


1-Na tela inicial do SimpleCast clique no botão Encoders




2-Na janela que abrir, será exibido a lista de encoders(streamings) configurados, como ainda não configurou nenhuma ela deverá estar em branco, então clique no botão +



3-Na janela que abrir, escolha o formato desejado, se seu streaming for em MP3 escolha o MP3 (Lame Enc) e se for em AAC+ escolha o aacPlus v2



4-Na janela que abrir, escolha no campo Format o formato de transmissão do plano que assinou, caso não esteja na lista, selecione manualmente nos campos acima deste campo.



5-Na mesma janela, clique na aba Server Details onde você deverá configurar os dados do seu streaming, sendo o IP, porta e senha(esta informações estão no painel de controle do streaming)




Atendimento via WhatsApp:  
+55 (11) 94721-8869


The screenshot shows the 'Stream Archive' tab of the SimpleCast configuration window. It is divided into two main sections: 'Server Details' and 'Station Details'.  
**Server Details:**  
 - Server Type:  ShoutCast,  IceCast,  No server  
 - Server IP:   
 - Server Port:   
 - Password:   
**Station Details:**  
 - Station name:   
 - Genre:   
 - Website URL:   
 - AIM:   
 - ICQ #:   
 - IRC Channel:

Se desejar nesta mesma janela você pode configurar os dados de sua rádio como nome, URL do site, genero etc...

6-Após concluir a configuração você voltará para a janela onde será listado os encoders configurados e deverá aparecer o que você acabou de configurar, clique no botão de Play para iniciar o encoder, o SimpleCast irá se conectar ao servidor de streaming se tudo estiver correto, após isso você poderá fechar esta janela.



7-Agora na tela inicial do SimpleCast para iniciar a transmissão basta clicar no botão Start



Feito isso o SimpleCast irá transmitir o áudio que estiver em execução em seu computador, não importando qual programa esteja usando como media player, winamp, real player, zara rádio e outros.

Esta resposta lhe foi útil?

## Artigos Relacionados

[Como transmitir ao vivo usando Winamp](#)




Atendimento via WhatsApp:  
+55 (11) 94721-8869


[Compatíveis com nosso servidor de streaming e você poderá usa-lo para...](#)

[Como usar o MultiPoint](#)

Com o MultiPoint você pode transmitir em vários bitrates ao mesmo tempo. Você pode...

 [Qual versão do Shoutcast devo selecionar no programa de transmissão?](#)  
[Com a atualização do Shoutcast para a versão 2.x em 07/06/2014 é necessário atenção especial...](#)

 [Como configurar as estatísticas no SamCast?](#)  
[O SamCast possui um recurso que exibe as estatísticas de ouvintes conectados diretamente ao...](#)

 [Solução de Problema: Player AAC+ mudo](#)  
[Um erro que pode ocorrer quando o cliente faz alteração no encoder de streaming é o player em...](#)

[« Retornar](#)



Português / R\$ BRL

[Contato](#)

[Termos de Serviço](#)

© Copyright 2009 - 2021 Todos os conteúdo deste site é de uso exclusivo a Seja Host Streaming e Hospedagem. Proibida reprodução a qualquer título.  
**DEUS SEJA LOUVADO.**



Atendimento via WhatsApp:  
**+55 (11) 94721-8869**